

# E-Mail

Für Ihre Domain steht selbstverständlich auch ein E-Mail Dienst zur Verfügung, den Sie über das Webhostingsystem anpassen können.

## Zugriff auf das E-Mail Konto

Bitte verwenden Sie die folgenden Einstellungen um auf Ihr E-Mail Postfach zuzugreifen. Verwenden Sie für die Anmeldung die vollständige E-Mail Adresse und das von Ihnen festgelegte Passwort.

Dienst	Servername	Port	Sicherheit
Webmail	<a href="https://webmail.deltaweb.de">https://webmail.deltaweb.de</a>	(443)	(SSL/TLS)
IMAP	mx.deltaweb.de	993	SSL/TLS
SMTP/Submission	mx.deltaweb.de	587	SSL/TLS

## E-Mail Adressen und Weiterleitungen


Wenn Sie neue E-Mail-Adressen oder -Weiterleitungen erstellen möchten, melden Sie sich bitte zunächst mit Ihren Zugangsdaten an unserem Webhosting System an und wählen Sie anschließend im Menü *E-Mail - Neues E-Mail Konto erstellen*.

Hier haben Sie die Möglichkeit für jede Ihrer Domains E-Mail Adressen und Weiterleitungen zu erstellen.

Drei Varianten stehen zur Auswahl

- **Normal**  
Erstellt ein normales E-Mail Konto, das Sie zum empfangen und versenden von E-Mails nutzen können.
- **Weiterleitung**  
Erstellt eine E-Mail Adresse, deren E-Mails an eine andere E-Mail Adresse weitergeleitet werden.
- **Normal+Weiterleitung**  
Erstellt ein normales E-Mail Konto und leitet zusätzlich eine Kopie der E-Mails an eine andere E-Mail Adresse weiter.

Die drei möglichen Varianten sind in den folgenden Abbildungen nochmals dargestellt.


















Eine Übersicht über alle vorhandenen E-Mail Adressen finden Sie im Menü unter *E-Mail - Übersicht*.

## ÜBERSICHT

Zeige  Datensätze pro Seite

Suchen

E-Mail	Typ	Quota info	Status	Aktionen	
 herbert@beispiel.de Autoresponder:  Aktivieren  Ändern	<b>Normales + Weiterleitungs-Konto</b> thomas@gmail.com, herbert@web.de	- / 10.00 MiB	Ok	 Ändern  Löschen	<input type="checkbox"/>
 monika@beispiel.de Autoresponder:  Aktivieren  Ändern	<b>Konto weiterleiten</b> monika@web.de, herbert@gmx.net	-	Ok	 Ändern  Löschen	<input type="checkbox"/>
 peter@beispiel.de Autoresponder:  Aktivieren  Ändern	<b>Normales Konto</b>	- / 10.00 MiB	Ok	 Ändern  Löschen	<input type="checkbox"/>
<div> <span>Zeige Standard E-Mail Adressen</span> <span>Quota-Daten synchronisieren</span> <span>Ausgewählte Mail Konten löschen</span> </div>					
<b>Konten Gesamt: 3 / 5</b>					

Zeige 1 bis 3 von 3 Datensätzen



## Externer E-Mail Server

Um einen externen E-Mail Server (eigenen E-Mail Server bzw. externer E-Mail Anbieter) für Ihre Domain zu konfigurieren, melden Sie sich bitte zunächst mit Ihren Zugangsdaten an unserem Webhosting System an und wählen Sie anschließend im Menü *E-Mail - Externe Mail Funktion*.

Aktivieren Sie die Funktion für die Domain, die einen externen Mailserver verwenden soll. Dies führt dazu, dass unsere DNS-Server keinen MX-Eintrag für Ihre Domain liefern und unser Mailserver sich nicht mehr zuständig fühlt.



Nach diesem Schritt werden E-Mail Einstellungen, die Sie im Webhostingsystem für die entsprechende Domain festlegen (E-Mail Konten, Weiterleitungen, usw.) ignoriert.

**delt@web** control panel

Allgemein Dokumentation Domains FTP Datenbanken E-Mail Statistiken Webwerkzeuge Support Profil

E-MAIL E-Mail » Externe Mail Funktion Abmelden

### EXTERNE MAIL FUNKTION

WEITER UNTEN KÖNNEN SIE DAS EXTERNE MAIL-FEATURE FÜR EINE ODER MEHRERE DOMAINS AKTIVIEREN. BEACHTEN SIE, DASS NACH AKTIVIEREN DES EXTERNEN MAIL-FEATURES UNSER SERVER ALS RELAY FÜR IHRE MAILS ÜBER IHREN EIGENEN MAIL-SERVER KONFIGURIERT WIRD, JEDOCH HIERFÜR KEINE DNS-EINTRÄGE EINRICHTET.

Zeige 10 Datensätze pro Seite Suchen

Domain	Status	Aktion
beispiel.de	Deaktiviert	Aktivieren
[REDACTED]	Deaktiviert	Aktivieren
[REDACTED]	Deaktiviert	Aktivieren

Domain Status Aktion

Zeige 1 bis 3 von 3 Datensätzen

Wählen Sie nun im Menü *Domains - DNS-Eintrag hinzufügen* und erstellen Sie einen neuen Eintrag vom Typ MX, der auf ihren E-Mail Server zeigt. Bitte beachten Sie, dass Werte im Feld „Host“ mit einem Punkt (.) enden muss.

**delt@web** control panel

Allgemein Dokumentation Domains FTP Datenbanken E-Mail Statistiken Webwerkzeuge Support Profil

DOMAINS Domains » DNS-Eintrag hinzufügen Abmelden

### DNS-EINTRAG HINZUFÜGEN

\$ORIGIN wird automatisch an unqualifizierte Namen, Hosts und kanonische Namen angehängt. Wenn Sie im Namensfeld ein @ eintragen, oder es leer lassen, wird es automatisch durch \$ORIGIN ersetzt. Der aktuelle Wert von \$ORIGIN ist: **beispiel.de**

DNS-Eintrag	
Zone ?	beispiel.de
Name	@
TTL	3600 Sek.
Klasse	IN
Typ	MX
Priorität	10
Host	ihr-email-server.de.

Anlegen Abbrechen







Falls Sie ihren E-Mail Server in ihrer eigenen Domain betreiben möchten, können Sie zum Beispiel einen weiteren Eintrag vom Typ A bzw. AAAA erstellen und die entsprechenden IP-Adressen hinterlegen.

Alle aktiven DNS-Einträge können Sie unter *Domains - Übersicht* einsehen.

#### DNS RESSOURCENEINTRAG

Zeige  Datensätze pro Seite

Suchen

Zone	Name	TTL	Klasse	Typ	Datensatz	Status	Aktionen
 beispiel.de	beispiel.de.	3600 Sek.	IN	MX	10 mx.beispiel.de.	Ok	 Ändern  Löschen
 beispiel.de	mx.beispiel.de.	3600 Sek.	IN	A	1.2.3.4	Ok	 Ändern  Löschen

Zeige 1 bis 2 von 2 Datensätzen



From:

<https://doku.deltaweb.de/> - Deltaweb Dokumentation

Permanent link:

<https://doku.deltaweb.de/doku.php/public:imscp:extmail>Last update: **2021/01/15 12:45**